

Fixtastenbelegung

Sie kommen in die Fixtastenbelegung über **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Kasse-Fixtastenbelegung**.

Um diesen Menüpunkt nutzen zu können, benötigen Sie eine Tastatur mit Fixtasten-Block. Mit dieser Funktion hinterlegen Sie, welcher Artikel mit welcher Taste in der Kasse gebucht werden. Wie viele Zeilen und Spalten Sie mit Artikeln belegen können, ist abhängig von der Programmierung Ihrer Tastatur. Die Fixtastenbelegung ist individuell pro Kassen-Kontenbereich einzurichten.

Kassentastatur ✕

Welche Zeile soll bearbeitet werden?

<u>1</u> . Zeile
<u>2</u> . Zeile
<u>3</u> . Zeile
<u>4</u> . Zeile
<u>5</u> . Zeile
<u>6</u> . Zeile
<u>7</u> . Zeile
<u>8</u> . Zeile
<u>9</u> . Zeile
<u>10</u> . Zeile
<u>11</u> . Zeile
<u>12</u> . Zeile
Programmierung an alle Kassen
 Ende

Wählen Sie die zu bearbeitende Zeile durch einfaches Anklicken aus.

Kassentastatur-Fixtastenbelegung ✕

1. Reihe	2		3	FG mit Umschalt-Taste		4	FG	
1x0x1	000011010002	Apollinaris - 0,2	☰ ...	<input checked="" type="checkbox"/>	000011010007	Apollinaris - 0,5	☰ ...	<input checked="" type="checkbox"/>
1x0x2	000011510002	Cola - 0,2	☰ ...	<input checked="" type="checkbox"/>	000011510007	Cola - 0,5	☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x3			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x4			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x5			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x6			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x7			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x8			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x0x9			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x1x0			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x1x1			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>
1x1x2			☰ ...	<input type="checkbox"/>			☰ ...	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Wenn 'FG' markiert ist, erscheint ggf. eine Auswahl der Kombinations-Möglichkeiten, ist es nicht aktiv, wird genau die angegebene Farb-Größen-Kombination gewählt.

Titel: **5** Getränke alkoholfrei #80FFFF ? Tastencodes freigeben

OK
 Abbruch

1. Die erste Spalte ist eine feste Einstellung.
2. In der linken Artikelspalte wählen Sie den jeweiligen Artikel über den Artikellisten-Button aus. Hierbei gehen Sie von oben nach unten vor. Auf Ihrer Tastatur entspricht dies den Tasten von links nach rechts. In unserem Fall ist z.B. der Knopf für **Bitter Lemon** auf der Tastatur in der ersten Zeile der dritte Knopf von links.
3. Der Haken bei **FG** bedeutet Farben-Größen-Kombination. Ist dieser Haken gesetzt, wird die bei dem Artikel angelegte Farben-Größen-Kombinationen angezeigt. Ist das Häkchen nicht gesetzt, wird genau der angewählte Artikel aus den Unterartikeln genommen. Hat der Artikel keine Unterartikel, hat dies keine Folgen.
4. Um die Tasten doppelt zu belegen, steht Ihnen die rechte Artikelspalte zur Verfügung. In der Kasse bedienen Sie dies durch gleichzeitiges Drücken der **Umschalt-Taste** (Großschreib-Taste/Shift).
5. Zum Schluss geben Sie noch einen Titel ein und bestätigen mit **OK**.

Wollen Sie in einem Kontenbereich mit zwei oder mehr Kassennummern arbeiten und die Fixtastenbelegung soll identisch sein, wählen Sie in der Zeilenauswahl folgenden Button:

Kassentastatur ✕

Welche Zeile soll bearbeitet werden?

- 1. Zeile
- 2. Zeile
- 3. Zeile
- 4. Zeile
- 5. Zeile
- 6. Zeile
- 7. Zeile
- 8. Zeile
- 9. Zeile
- 10. Zeile
- 11. Zeile
- 12. Zeile
- Programmierung an alle Kassen
- ➡ Ende

Wählen Sie nun die entsprechenden Kassennummern aus:

Tastaturbelegung kopieren ✕

Auf welche Kassen soll die Belegung von dieser Kasse kopiert werden?

- Kasse 1
- Kasse 2
- Kasse 3
- Kasse 4
- Kasse 5
- Kasse 6
- Kasse 7
- asse :

✓ OK
✗ Aabbruch

Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.