Tableau de bord

Le Leaderboard est un module supplémentaire payant de PC CADDIE et sert à afficher les résultats des tournois en cours sur un écran de projection externe. Vous trouverez alors cette fonction sous **Tournois/Leaderboard.** Vous pouvez y effectuer tous les réglages relatifs au Leaderboard :

Leaderboard	\times
Soll das Leaderboard im offenen oder gesperrten Modus gestartet werden?	
VORSICHT: Im gesperrten Modus kann das Leaderboard nur mit der Tastenfolge <+>, <#>, <-> beendet werden (Merken!!).	
 <u>O</u>ffener Modus (Im Fenster, Ende mit <esc>)</esc> <u>I</u>m Zusatzbildschirm 	
Gesperrter Modus, <u>D</u> rucken mit <f9></f9>	
Gesperrter Modus ohne Drucken	
X Abbruch	

Une fois lancé, le leaderboard se présente comme suit :

÷.	Test-Clubmeistersch	aft 2 09	10.08.2022	- '	1. Rund	е			
1	Mustermann, Hans (18,2)	1. Tee, 10:00	536348326	40	45544	644 3	39	79	79 +6,3
2	Musterfrau, Johanna (20,3)	1. Tee, 10:00	624655445	41	44625	5 <mark>4 6</mark> 4	40	81	81 +9,5

Afficher le tournoi sur le leaderboard

Tout d'abord, sélectionnez le tournoi qui doit être affiché sur le Leaderboard. Pour cela, choisissez d'abord la fonction **Saisir les matchs/résultats** pour le tournoi souhaité et cliquez dans la fenêtre de saisie sur le bouton **Leader** (F11) :

creeninsse, rest-Clubit	reisterstnalt Z.	- 09.0	0.22																	ſ
	2/2		muha		→	4 🕨	Musterm	ann, H	ans (r	nuha)							18,2 /	21	. €	
Musterfrau, lohanna		20.3	81	60	muio	1													1. Runde	
Mustermann, Hans		18,2	79	58	muha	~	Ergebnis	-Тур		Loc	hergebr	nisse						T		
							Loch	Par	HV :	Score	Bru	Net	Loch	Par	HV S	Score	Bru	Net		
							1.	5	//	5	5	з	10.	3	//	4	4	2	Ändern	
							2.	3	"	3	3	1	11.	4	1	5	5	4	∽) R <u>ü</u> ckgän	ng
							3.	4		6	6	5	12.	4		5	5	4	Leamwe	ert
							4.	4	',	4	4	2	15.	2	,	4	4	3	🗍 Re <u>s</u> et	
							6.	4	1	8	8	7	15.	5	,	6	6	5	••• Pers-Edj	įt
							7.	4	1	3	з	2	16.	3	1	4	4	з	🔒 Drucken	1
							8.	з	1	2	2	1	17.	4	1	4	4	з	()) <u>V</u> orlesen	n
							9.	5	7	6	6	5	18.	4	1	З	3	2	> Nächster	r
							Out	36	11	40	40	29	In	36	10	39	39	29 (Leader	
							129/72	.7					Tot	72	21	79	79	58		-
							,O Strat	fschläg	e / Ste	echen			(i) / F	Rechne	en / Sta	atus				

Cliquez maintenant dans la petite fenêtre de contrôle du Leaderboard *Initialisieren:*



Leaderboard initia	alisieren			\times
>>Te Soll das Le	st-Clubmeisterschaft 2.<<	?	✓ <u>O</u> K X <u>A</u> bbruch	
Runde:	1. Runde	•		
Gesamt:	Gesamt-Auswertung			
	Spieler aller Runden			
	Runden-Prioritāt			
Startzeit:	1. Runde	•		
Spezieller Turniernar	me (Leerlassen => Automatik):			
Leaderboard-Typ:	Nur Windows (schneller)	*		

• Déterminez à partir de quel **tour** les résultats doivent être affichés.

- A partir du 2e tour, veillez à ce que les résultats soient également affichés. *Evaluation globale* soit activé.
- Le champ *Nom spécial du tournoi* peut en général être laissé vide, le nom normal du tournoi sera alors automatiquement écrit sur le leaderboard. Si vous ne saisissez ici qu'un point (.), le nom du tournoi est complètement omis et vous pouvez l'intégrer individuellement dans l'image de fond (en tant que "LBMAIN.BMP", le nom peut varier, enregistré dans le répertoire principal de PC CADDIE dans le dossier Leaderboard). Le *Type de Leaderboard* devrait être réglé sur "Windows uniquement", car ce type fonctionne plus rapidement.

Vérifier les paramètres de base

Leaderboard-Einstellung 10,F11:pccaddie,10,F1,15,Pd,15,Pd,15,F11:nespress,10,F2,15,P Makro: Titel: Test-Clubmeisterschaft 2. - 09.-10.08.2022 - 1. Runde <A> X Abbruch Bild: LB_VERL Führende Spieler immer: bei Fix: 0 Nein Aktuell-Timeout: Zeit: Anfrage-Pause: 5 600 Automatische Aktualisierung nach 3 Änderungen Platz: 09002 Club 0900256 ≣ ••• Tastenbelegungen: F1 P01 F2: P02 F3 P03 F4: P04 F5 P05 P06A F6: F7 P01A F8: ZBS F7 Leaderboard-Ablauf festlegen COM-Leaderboard-Einstellungen F11 COM-Leaderboard-Monitor F12

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Parameter:

Macro

La macro dans le leaderboard représente le déroulement proprement dit de l'affichage du leaderboard. Entrez dans le champ *Macro*, séparé par une virgule, saisissez les désignations des

touches ou définissez-le à l'aide du bouton **Définir le déroulement du Leaderboard (F7)**. Les abréviations suivantes sont valables :

N	Si la première lettre est un "N", la macro <u>n'est pas</u> est exécutée. La lettre désactive la fonction de défilement automatique.
U	Up signifie Flèche vers le haut
D	Down signifie flèche vers le bas. <i>flèche vers le bas</i>
PU ou PGUP	Page up = Page haute
PD ou PGDN	Page down = Image vers le bas
Н	Accueil, Pos1
END	End, fin
F1	F1 etc.
"F11:nom de l'image"	Afficher l'image du fichier "NOM DE L'IMAGE.BMP". Vous pouvez également indiquer ici des chemins d'accès complets afin de spécifier l'image avec précision. Mais normalement, l'image devrait se trouver dans le répertoire "\PCCADDIE\LEADER", alors aucun nom de chemin n'est nécessaire.

Entre chaque commande de touche, il est possible d'indiquer un temps d'attente (en secondes). Si aucune indication de temps n'est donnée entre deux commandes, le dernier temps d'attente est simplement répété.

Exemple de macro

Voici un exemple à ce sujet : 15, F11:pccaddie, 9, F1, 9, PD, 9, F2, 9, PD

15 secondes après la dernière pression sur une touche, l'image "PCCADDIE.BMP" s'affiche pendant 9 secondes. Ensuite, la liste est affichée sous la touche **F1** et on passe immédiatement au début de la liste. Après 9 secondes, le défilement se poursuit et les joueurs 7 à 14 apparaissent. 9 secondes plus tard, la liste **F2** est affichée, on passe immédiatement au début et on continue à feuilleter après 9 secondes. Ensuite, la séquence recommence depuis le début.

Définir le déroulement du Leaderboard

Vous pouvez également définir le déroulement de manière très confortable en cliquant sur le bouton *Définir le déroulement du leaderboard*:

Leaderboard-Ablauf		
Funktion	Wartezeit	🗸 ок
Bild: pccaddie	10	• =
Preisklasse 1	15	X Abbruch
Bild: nespress	10	
Preisklasse 2	15	
Bild: pccaddie	10	
Preisklasse 5	15	
Bild: nespress	10	
Preisklasse 6 - alphabetisch	15	
Preisklasse 1 - alphabetisch	15	
+ <u>N</u> eu F9 <mark>∕*</mark> Ändern F7	<u>ÎÎÎ Lö</u> schen F5 ▶ <u>H</u> och ▶ <u>R</u> unter	
Wartezeit vor dem Makro-Start:	10 Sekunden	
Zeitraffa-Faktor zum Testen:	1	

Classez ou complétez les différents éléments à votre guise et définissez le déroulement temporel directement dans la sélection de l'élément. Editez également au préalable votre évaluation des prix pour l'évaluation individuelle.

Ablauf de	finieren	
	Bitte bestimmen Sie hier das Ablauf-Element:	√ <u>о</u> к
Element:		Abbauch
F6	Preisklasse 6 - alphabetisch	∧ Zooladii
F7	Preisklasse 1 - alphabetisch	
F8	Brutto - nach Zeit	
PDE	ans Ende blättern	1
PD	eine Seite weiter	
PU	eine Seite zurueck	
н	an den Anfang	
E	ans Ende	
F11:	Bild:	1
Bild-Date	ei:	
C:\PCCA	DDIE\LEADER\pccaddie	i
Wartezeit	t: 10 Sekunden	

Si le processus est complet, confirmez vos saisies avec **OK** ou Enter.

Autres paramètres

Leaderbo	oard-Einstellung	g			×	5
Makro:	10,F11:pccaddie,10	,F1,15,Pd,15,Pd	d, 15, F11:nespress, 10,	F2,15,P	√ <u>о</u> к	
Titel:	Test-Clubmeisterso	A>	X			
Bild:	LB_VERL		Abbruch			
Führende	Spieler immer:	Nein	▼ bei Fix:	0		
Zeit:	Anfrage-Pause:	5 A	ktuell-Timeout:	600		
Automatis	sche Aktualisierung r	hach	3 Änderungen			
Platz:	09002 Club 0900256	5 =	•••			
Tastenbel	egungen:					
F1	P01	F2:	P02			
F3	P03	F4:	P04			
F5	P05	F6:	P06A			
F7	P01A	F8:	ZBS			
	Leaderboard-A	blauf festlegen	F7			
	COM-Leaderbo	ard-Einstellung	gen F11			
	COM-Leaderbo	ard-Monitor	F12			

- Dans le champ *Titre* contient le titre, qui peut être adapté individuellement ici. S'il contient "<A>Si le titre ne contient pas de " ", il est automatiquement adapté.
- 2. Derrière *Image* est indiqué le fichier qui sera affiché en arrière-plan (généralement LB_VERL).
- Avec l'option *Joueurs de premier plan toujours* vous pouvez choisir si les joueurs de tête doivent toujours être affichés. Dans ce cas, par exemple, les deux premiers joueurs restent toujours sur le leaderboard et seuls les joueurs suivants défilent.
- 4. Temps de jeu, Anfrage-Pause: C'est le nombre de secondes pendant lesquelles le Leaderboard attend d'une demande à l'autre, en vérifiant si des nouveautés sont apparues dans l'ordinateur central.. Pause entre les requêtes peut être désigné comme le temps de réaction du Leaderboard aux modifications.
- 5. **Temps , Aktuell-Timeout:** Si la différence de temps entre l'ordinateur du leaderboard et celui du serveur dépasse cette valeur (en secondes), le leaderboard est considéré comme inactif.
- automatique Aktualisierung: Si un résultat a été modifié X fois, le Leaderboard est automatiquement actualisé (comme Actualiser). Saisissez ici un "3" ou un "4" (selon la taille habituelle de la partie).
- 7. **F1 à F8:** Il est possible de déterminer ici le type de liste exact qui doit être affiché lorsque l'on appuie sur la touche correspondante, au moyen d'un code de lettres.

Tri et affichage des listes

P01	Répartition selon la 1ère indication de prix dans l'évaluation des prix
Ρ	
@TEAMNE	Classement net par équipe
@TEAMBR	Classement brut par équipe
P15	Répartition selon la 15ème indication de prix dans l'évaluation des prix
BU	Différence brute
BS	Somme brute
NU	Différence nette
NS	Somme nette
A (en plus)	Classement alphabétique (ex. : ABS = sommes brutes alphabétiques)
C (en plus)	Classement par clubs (ex. : CBS)

Séparation des sexes

M masculin, hommes seulement

W féminin, uniquement dames

Classes de handicap

H0-18 Handicaps de 0 à 18, analogue pour les autres chiffres

Voici un exemple pour une meilleure compréhension : **F1 : NSMH0-20** F1 = Sommes nettes, hommes, HCP 0 à 20.

Image de fond

Les fichiers pour l'arrière-plan du leaderboard se trouvent dans le sous-répertoire LEADER du répertoire principal PC CADDIE sur le serveur. Veuillez ne pas les modifier vous-même - si vous souhaitez les modifier, n'hésitez pas à nous contacter.