## Schnellauswahl

Die Schnellauswahl kann nur für einen Kassen-Kontenbereich angelegt werden. Wählen Sie dazu vorher in der Auswahl z.B. **UMSATZ, PROSHOP** oder **GASTRO** aus. Für einen Beitrags-Kontenbereich (**CLUB**) kann die Schnellauswahl nicht konfiguriert werden.



## Schnellauswahl konfigurieren

Sie kommen in die Schnellauswahl über System/Kasse/Schnellauswahl. Sobald diese angelegt ist,

gelangen Sie auch über den Zauberstab rechts oben in der Kasse.

Hier haben Sie die Möglichkeit, das besonders schnelle Arbeiten in der Kasse zu konfigurieren.



Klicken Sie auf **Schnelltasten konfigurieren** (F7). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Schnellauswahl-Definition 1 _ 🗖 🗙						
Auswahlzeilen festlegen:	<u>✓ о</u> к					
	<u>S</u> peichern					
	X Abbruch					
+ <u>N</u> eue Zeile F9 <b>♪</b> Bearbeiten F7						
<u> <u> </u> <u> <u> </u></u></u>						
Favorit:						
Liste 1: Liste 2:						
Liste 3: Liste 4:						

Eine neue Zeile definieren Sie, indem Sie auf **Neue Zeile** (F9) klicken. Vergeben Sie einen neuen Titel für die Auswahlzeile. Zur besseren Übersicht können Sie noch eine Farbe auswählen. Wählen Sie besser dezente Farben aus, damit die Schrift weiterhin gut lesbar ist. Hinterlegen Sie die gewünschten Artikel indem Sie **Neue Artikel** (F9) anklicken und aus der Auswahlliste die Artikel aussuchen.

Scl	nnellauswahl-Definition	
	Artikelzeilen festlegen: FG	<b>√</b> <u>о</u> к
	Erwachsene Sonn/Feiertags	X Abbruch
	Erwachsene Wochentags	
	Jugend Sonn/Feiertags	
	Jugend Werktags	
0	+ Neue Artikel E9 Bearbeiten E7	
	III Entfernen E5 ↑ Hoch ↓ Runter	
	Titel: Greenfee	
	Farbe: #80FF80	
	Kennung:	
	Anzeigen in diesen Hauptlisten:	
	✓ Liste <u>1</u> Liste <u>2</u> Liste <u>3</u> Liste <u>4</u>	

Bitte beachten Sie, dass Sie im Anschluss Artikel mit Farb-Größenkombinationen bearbeiten müssen. Wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie bitte auf **Bearbeiten** (F7).

Schnellauswahl-Definition	
Den folgenden Artikel direkt anwählen:         Für folgenden Artikel die Varianten auswählen:         Leerblock einfügen         Neue Zeile anfangen         Artikel:       green7650000         Erwachsene Sonn/Feiertags         Farbe:       #000000         Kennung:	✓ <u>O</u> K ★ <u>A</u> bbruch

Setzen Sie den Haken bei **Farben-Größen-Auswahl,** dies bewirkt, dass Sie später in der Kasse auch

die Unterartikel auswählen können.

Jetzt definieren Sie noch, in welcher Liste die Artikel angezeigt werden sollen. Ihnen stehen 4 Listen zur Auswahl. Damit erhalten Sie eine größere Übersicht. Sie können z.B. eine Liste mit den Greenfees erstellen, eine zweite mit Pro-Shop-Artikeln und eine dritte können Sie für Kleinigkeiten aus dem Bistro nutzen, welche am Empfangstresen verkauft werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, einen Artikel in mehr als einer Liste anzeigen zu lassen: bitte setzten Sie die Haken entsprechend mehrfach.

Anzeigen in diesen Hauptlisten: ▼ Liste 1 □ Liste 2 □ Liste 3 □ Liste 4	

Verteilen Sie die Artikel in die erstellten Zeilen. Dabei ist es möglich, z.B. einen Token in der Zeile Leihartikel wie auch in der Zeile Greenfees einzupflegen. Das erleichtert Ihnen die Arbeit in der Kasse.

Schnellauswahl-Defin	ition	_ 🗆 ×
Auswahl	zeilen festlegen:	<b>√</b> <u>о</u> к
Greenfee	1	<u>S</u> peichern
Greenfee Jugend	1	
Divers	1	X Abbruch
+ <u>N</u> eue Zeile	F9 <u>B</u> earbeiten F7	
Entfernen	F5 ↑ Hoch 1 ↓ Runter 2	
<u>F</u> avorit: Liste 1: GF	•	
Liste 3:	Liste 4:	

Sehr praktisch sind die Pfeile **Hoch** (1) **Runter** (2). Hiermit können Sie einen Artikel in der Auswahlzeile nach oben oder unten verschieben. Wählen Sie dazu einen Artikel aus, klicken ihn an und gehen anschließend auf das Feld **Hoch** oder **Runter.** 

Sie können den Listen Namen geben (3). Diese können A;B;C;D sein oder auch Greenfee, Bistro,

## **Aktive Anwendung in der Kasse**

In der Kasse finden Sie die definierten Listen (1) wieder. Sollten Sie noch Änderungen vornehmen wollen, kommen Sie schnell mittels des **Zauberstabes** (2) in die Funktionsauswahl. Hier klicken Sie bitte **Kassen-Einstellungen** an und dann auf **Schnellauswahl bearbeiten** (F2).

Kasse	$\Leftrightarrow$	
UMSATZ An <u>m</u> elden (Susi) PROSHOP Buchungstag 07.03.11 Gäste-Filter Kasse Tisch		<b>2</b>

Klicken Sie auf **Kunde F9** und wählen einen Kunden aus. Der Cursor springt automatisch in die Artikelauswahl. Hier tippen Sie einen Punkt ein, PC CADDIE springt in die Schnellauswahl. Hier werden die Zeilen auf der linken Seite angezeigt, auf der rechten die dazugehörenden Artikel. Aktive Zeilen sind mit einem blauen Rand umrundet.

Kasse			_ ×
UMSATZ An <u>m</u> elden (Carmela	)		**
Time Buchungstag	05.02.20		~
Bediener 🗹 Kasse	\star Neu 🕂	— 🧨 Edit 🔟 Entf.	0.00
Kunde 1 0.	00 carm		
() 0.	00 carm		
1			
	•		Buchen
1 Greenfee	Erwachsene Sonn/Feiertags	80.00	Buchen
2 Greenfee lugend	➡: Enwachsene Wochentags	60.00	🕞 Bon 🛛 F11
		00.00	Land America Ameri America America Am
3 Divers	→: Jugend Sonn/Feiertags	40.00	
	_		■ Artikel F1
	Jugend Werktags	30.00	<b>≡ Kunde</b> F9
			E a c
			- Fertig

Sie können mit den Pfeiltasten **Hoch** und **Runter** auf der Tastatur von Greenfee bis zu Buffetgeld wechseln. Mit den Tasten links oder rechts kommen Sie in die Artikelauswahl, auch hier können Sie wieder mittels der Tasten die Artikel wechseln. Artikel, denen ein Pfeil im Quadrat vorangestellt sind, können direkt gebucht werden. Artikel, denen einen Pfeil im Kreis vorangestellt ist, haben noch eine weitere Auswahl, die Unterartikel. Wenn Sie den richtigen Hauptartikel ausgesucht haben, können Sie mit Enter bestätigen. Hier öffnet sich dann die Artikelauswahl.

MET Miete			automatischen Fi	lter aufheben F7	🔁 Buchen
	€	~	Gast - Trolley	10.00	Ruchany O
	•	✓	Gast - E-Trolley	15.00	▼ Buchen+0
	•	✓	Gast - Cart	25.00	→ Bon (F
					🖶 Artikel (F
					🖶 Kunde 🛛
					G Zurück
	,				

Suchen Sie mittels der Pfeiltasten auf der Tastatur den richtigen Artikel aus und bestätigen Sie mit Enter. Über die Tastatur können Sie alle Vorgänge in der Kasse bearbeiten, die Maus wird nicht mehr benötigt.

Pfeil nach oben	Cursor nach oben verschieben
Pfeil nach unten	Cursor nach unten verschieben
Pfeil rechts	Cursor nach rechts verschieben
Pfeil links	Cursor nach links verschieben
Buchen	Enter
F11	Bon
F12	Zahlen
F1	Artikel suchen
F9	neuen Kunden suchen
Fertig	Enter
Abbruch	Escape
	-

Der Button **automatischen Filter aufheben** (F7) kann beispielsweise verwendet werden, wenn in der Kasse eine Artikel-Automatik hinterlegt wurde. Für einen Gast werden dann immer nur Gästeartikel angezeigt und für ein Mitglied nur Mitgliedsartikel. Käme beispielsweise ein Mitglied mit einem Gast zu Ihnen und möchte ein Cart erwerben, würden Sie dem Gast eventuell den günstigeren Mitgliedsartikel gewähren.

## Schnellauswahl an andere Kasse kopieren

Unter System/Kase/Schnellauswahl gelangen Sie zu folgendem Fenster:

Sc	hnellauswahl-Definition	?	_		$\times$
	Kasse auswähl	len:			
	Generelle Konfiguration				
)	Schnelltasten konfigurieren			F	7
	C Einstellung an andere Kasser	n kopie	ren	F	6
	Aus <u>F</u> ixtastenbelegungen ko	pieren			

Wenn Sie auf **Einstellungen an andere Kassen kopieren** geklickt haben, öffnet sich folgendes Fenster:

Schnellauswahl kopieren	
Gewählte Definition an diese Kassen kopieren:	
Generelle Konfiguration	
Kasse 2	
Neue Kasse:	

Hier haben Sie die Möglichkeit, (1) eine generelle Konfiguration für alle Kassen zu machen, oder (2) die Kopie an eine ausgewählte Kasse zu senden, oder auch unter (3) eine neue Kasse zu wählen. Anschließend bestätigen Sie mit **OK**.